


Registrierkassenverordnung Österreich

Um die Vorschriften für Registrierkassen in Österreich zu erfüllen, müssen Sie im Programm Athletics M1 den Kassenmodus auf 'Österreich' einstellen.




Klicken Sie dafür im Home-Bildschirm auf 'Kasse' und wählen Sie den Modus 'Österreich' per Klick auf 'DE' in der Schaltflächenleiste.



Nun muss Ihre Kasse einmalig gestartet werden. Sie benötigen dafür einen Bondrucker, sowie eine Signaturkarte/Chip mit Leser von der Firma A-Trust (www.a-trust.at)

1) Kassen-ID festlegen



Geben Sie zunächst eine Kassen-ID an. WICHTIG, verwenden Sie niemals die gleiche Kassen-ID für mehrere Kassen.

Diese Kassen-ID muss nun beim österreichischem Finanzamt gemeldet werden. Melden Sie sich dafür beim Finanzamt mit Ihrer Teilnehmernummer an und übertragen Sie die zuvor erstellte XML-Datei, oder geben Sie die Kassendaten manuell ein.

2) Ihre Signaturkarte beim Finanzamt registrieren.

Registrierkassen-Verordnung Österreich

 Signatur festlegen

Signaturkarte:
A-Trust: 3778D1DC

Signatur XML-Datei erstellen:

Beim Finanzamt registrieren:
<https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/>

Verwenden Sie entweder die XML-Datei oder registrieren Sie die Nummer der Karte manuell unter finanzonline.at

3) Startbeleg drucken

Wenn Kassen-ID und Signatur erfolgreich registriert wurden, klicken Sie auf OK um einen Startbeleg zu erstellen.

28.12.2016 14:13 Uhr
Bon A0-0009

Startbeleg

1x 0,00	0%	0,00 EUR
---------	----	----------

Gesamtbetrag **0,00 EUR**
inkl. 0% UStl. auf 0,00 EUR 0,00 EUR

Zahlart: Bar

 Kassen-ID
ABC123
Beleg
A0-0009

Dieser Startbeleg muss nun einmalig mit der 'Belegcheck'-APP vom Finanzamt geprüft werden. (QR-CODE mit der APP scannen)

Wenn die Prüfung erfolgreich war, können Sie nun die Kasse zum Kassieren verwenden.

WICHTIG! Im Modus 'Österreich' darf nun an einem Computer kassiert werden.

Sie können den Start jederzeit unterbrechen und fortsetzen, nach erfolgreichem Ausdruck des Startbelegs muss die Kasse beendet werden, bevor Kassen-ID oder ein anderer Kassenmodus gewählt werden können.